


## Eduroam för Ubuntu


1. Vänsterklicka på nätverksikonen uppe till höger så kommer ett fönster med tillgängliga nätverk upp. Välj **eduroam**.



2. Vänsterklicka på CA Certificate-raden och bläddra fram till `Filesystem/etc/ssl/certs/`.

A screenshot of the 'Autentisering krävs för det trådlösa nätverket' dialog box. The title bar shows a key icon and the text 'Autentisering krävs för det trådlösa nätverket'. Below the title, it says 'Lösenord eller krypteringsnycklar krävs för att komma åt det trådlösa nätverket "eduroam".' The dialog contains several configuration options: 'Trådlös säkerhet:' with a dropdown menu set to 'WPA och WPA2 Enterprise'; 'Autentisering:' with a dropdown menu set to 'Tunnlad TLS'; 'Anonym identitet:' with an empty text input field; 'CA-certifikat:' with a dropdown menu set to '(Ingen)' and a file selection icon; 'Inre autentisering:' with a dropdown menu set to 'MSCHAPv2'; 'Användarnamn:' with an empty text input field; 'Lösenord:' with an empty text input field; and a checkbox labeled 'Visa lösenord' which is unchecked. At the bottom, there are two buttons: 'Avbryt' (Cancel) and 'Anslut' (Connect).

3. Skrolla ner till **GTE\_CyberTrust\_Global\_Root.pem** och klicka på **Öppna**.



4. Fyll i **Anonym identitet** och **Användarnamn** med användar-id från **LUCAT** eller **STIL** men lägg till **@lu.se** på slutet. Fyll i tillhörande lösenord i rutan Lösenord. För Inre autentisering byt till **PAP**. Vänsterklicka på **Anslut** och efter en stund skall man vara ansluten och kunna surfa.

### Autentisering krävs för det trådlösa nätverket

Lösenord eller krypteringsnycklar krävs för att komma åt det trådlösa nätverket "eduroam".

Trådlös säkerhet: WPA och WPA2 Enterprise

Autentisering: Tunnlad TLS

Anonym identitet: Din LUCAT eller STIL@lu.se

CA-certifikat: GTE\_CyberTrust\_Glo...

Inre autentisering: PAP

Användarnamn: Din LUCAT eller STIL@lu.se

Lösenord: Ditt lösenord till din identitet

Visa lösenord